



- **¿COMO GENERAR UN PLT?**

En **Microark** trabajamos con cuatro tipo de plotters a saber: OCE, HP 800, HP 1050 y HP 5000, los cuales coordinamos de manera específica para la realización de los diferentes trabajos a imprimir.

En primer lugar, es importante que a través de Internet usted baje los drivers correspondientes a los plotters (**ir a plotters**). En el programa AUTOCAD ya está configurado el **plotter OCE**.

- **¿A QUE PLOTTER DEBO IMPRIMIR?**

- **Plotter OCE:** si los archivos son en Auto-Cad en blanco-negro y no tienen imágenes insertadas. (Utiliza papel bond 20 o papel canson para originales).
- **Plotter HP 1050:** si los archivos son en Auto-Cad a color o llevan imágenes, archivos en Photoshop, Corel, Power Point, Mapinfo o cualquier otro programa de diseño gráfico (por lo general se utiliza en este plotter papel bond 20 y bond 24)
- **Plotter HP 5000:** Si los archivos son en Auto-Cad a color o llevan imágenes, archivos en Photoshop, Corel, Power Point, Mapinfo o cualquier otro programa de diseño gráfico (por lo general se utiliza en este plotter papel fotográfico).

- **¿COMO HACER UN PLT DE UN ARCHIVO DE AUTO- CAD ?**

- **Plotter OCE**

Al desplegar la ventana de ploteo, debe configurar los siguientes parámetros:

1. Nombre del plotter: escoger el plotter laser pc3.
2. Tamaño del papel: escoger las dimensiones ajustadas al tamaño de la lámina que se desea imprimir.
3. Tabla estilo ploteo: escoger el **ctb** con que se desea imprimir o asignar los espesores de plumillas y colocarlas todas en negro (este plotter no plotea a color)
4. Por último, importante activar la casilla donde dice "Plot to File" o "Imprimir a archivo", direccionando carpeta a donde se quiere archivar el PLT que ya estaría listo para ser impreso.

- **Plotters HP- 5000, HP 1050, HP 800**

Al desplegar la ventana de ploteo, debe proseguir con los siguientes pasos:

1. Escoger el plotter HP donde se desea imprimir, a un lado aparece la ventana de Propiedades, desplegarla.
2. Una vez en la ventana de Propiedades, hacer click en Custom Properties, donde aparecen las siguientes pestañas a configurar:
 - **Paper Size:** escoger las dimensiones ajustadas, dejando un margen de 5cm adicional al tamaño de la lámina que se desea imprimir.
 - **Opciones:** Colocarlo en Manual Color.
 - **Advance:** Activar: "In Computer", "Autorotate" e "Inked Area"
 - Salir de esta ventana y chequear nuevamente en ventana inicial de ploteo si los parámetros asignados están correctos.
3. Por último importante activar la casilla donde dice "Plot to File" o "Imprimir a archivo", direccionando carpeta a donde se quiere archivar el PLT que ya estaría listo para ser impreso.